

2026 年 1 月 16 日

お客様各位

東海電子株式会社

## ALC-miniIV IC 「マイナ免許証」対応のご案内

謹啓 平素は弊社製品のご利用を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「ALC-miniIV IC」におけるマイナ免許証（正式名称：特定免許情報記録個人番号カード）の対応につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■対象商品：「ALC-miniIV IC」「ALC-miniIVハンディユニット」

■仕様変更日：2026 年 1 月 20 日の弊社出荷分より

■変更内容：IC 免許証、社員証（交通系 IC カード含む）に加え、「マイナ免許証」を追加対応

### 1. マイナ免許証対応・ハンディユニットによるアップデート手順

#### 1) 2026 年 1 月 20 日以降の出荷分（新規にお買い求めいただくお客様）

・弊社出荷時よりマイナ免許証対応仕様となります。



#### 2) 2026 年 1 月 20 日以前の出荷分（既にご利用いただいているお客様）

##### ① 校正のタイミングによるアップデート

・ALC-miniIVハンディユニット（校正センサー）を取付けた際に本体プログラムのアップデートが開始されます。

・アップデート手順：[こちらからご確認ください。](#)



②校正を待たずにマイナ対応ご希望のお客様は、保守契約あり、保守契約なしに関わらず、下記のWEB フォームよりお問い合わせください。

[マイナ免許証対応申込フォーム](#)



## 2. マイナ免許証登録方法と測定方法

1) マイナ免許証新規登録方法 [こちらからご確認ください。](#)



2) マイナ免許証更新登録方法 [こちらからご確認ください。](#)



3) マイナ免許証測定方法 [こちらからご確認ください。](#)



## 3. 各 IC カード・免許証の測定方法

カード券種	アップデート前	アップデート後
IC 免許証	かざすのみ	変更なし
IC 社員証	かざすのみ	変更なし
交通系 IC カード	かざすのみ ※一部の交通系 IC カード未対応	変更なし ※一部の交通系 IC カード未対応
マイナ免許証	-	①マイナ免許証かざす ②ユーザーID 入力（本体操作） ③マイナ免許証かざす → 測定

注) マイナ免許証で測定される場合、ALC-miniIV IC の本体操作によりユーザーID の入力が必要になります。

※アップデート手順、操作方法について、ご不明な点等がございましたら弊社営業担当または下記、お問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

※ALC-miniIV取扱説明書

<https://tokai-denshi.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/unyuanzensupport/ALC-mini/ALC-mini4toriatukai.pdf>



※マイナ対応時期のご案内（2025 年 10 月 16 日）

<https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20251016/68f0a1080f12a.pdf>



今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本件に関する問い合わせ先

東海電子株式会社 営業部

東京都立川市曙町 2-34-13 オリニック第 3 ビル 203 号室

E-mail: [info@tokai-denshi.co.jp](mailto:info@tokai-denshi.co.jp)

<http://www.tokai-denshi.co.jp>

フリーコール 0120-609-100